V1版软件代码思路与效果展示

一.代码思路

1. 图形用户界面 (GUI) 结构

该应用的图形界面是基于 Tkinter 实现的,它提供了多个控件来帮助用户与程序交互。



主要界面分为两个部分:

- 左侧框架:用于图像加载、选择和管理图像。
 - 。 包含按钮 ("添加图像") 用于加载图像, Listbox 用于展示已加载的图像, Scrollbar 用于滚动查看图像列表。
 - 。 还包括选择图像 A 和图像 B 的两个 Listbox ,这两个列表框帮助用户选择要处理的图像对。
- 右侧框架:用于展示功能按钮和图像预览。
 - 。 功能按钮包括:
 - **计算并可视化双机相对位姿**: 计算并绘制两台相机之间的相对位姿(旋转和平 移)。
 - 双视几何:显示几何概念图和绘制对极线。
 - **执行双目立体校正**:进行图像校正,使得图像中的对应点位于相同的水平线上。
 - 。 预览区域显示用户选择的图像 A 和图像 B 的缩略图。

2. 图像加载与处理

2.1 图像加载:

- 用户通过点击"添加图像"按钮加载图像文件,代码通过 filedialog.askopenfilenames() 打开文件选择对话框,用户可以选择一张或多张图像文件。
- 加载的图像会存储在 self.image_paths 、self.image_cv_originals (原始图像) 和 self.image_cv_grays (灰度图像) 中。

2.2 计算相机内参矩阵:

每加载一张图像,代码会基于图像的尺寸(宽度和高度)估算一个内参矩阵 K,这里使用的估算方法比较简化:

• 焦距:通过图像的宽度和高度来简单估算,通常为图像尺寸的最大值。

• 光心: 假设图像的光心位于图像的中心。

内参矩阵形式为:

$$K = egin{bmatrix} f & 0 & c_x \ 0 & f & c_y \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中, f 为焦距, c_x, c_y 为图像中心 (即光心) 的坐标。

2.3 特征检测:

每加载一张图像,程序都会调用 _detect_features_for_image() 方法,使用 **SIFT** 或 **ORB** 算法进行特征检测和描述符计算,提取图像中的关键点(keypoints)和描述符(descriptors)。这些特征点将用于后续的图像匹配和位姿计算。

加载完的图片如图所示:



3. 相机相对位姿可视化

3.1 计算相机相对位姿:


当用户选择两张图像时,程序会:

- 调用 _get_common_inliers() 方法,计算两张图像中的匹配点,进而计算出 基础矩阵 FFF。
- 通过基础矩阵和相机内参矩阵, 计算出 本质矩阵 EEE。
- 使用 cv2.recoverPose() 从本质矩阵恢复出两台相机之间的 旋转矩阵 RRR 和 平移向量 ttt,这些信息表示了两台相机之间的相对位姿。

3.2 三维可视化:

然后,通过 **Matplotlib** 和 **3D 图形库** Axes 3D ,将计算出的相机位姿绘制在三维空间中。两台相机的坐标系会在同一三维图形中显示,帮助用户理解它们之间的位置和方向关系。

实现效果如图:



4. 双视几何与对极线绘制

4.1 双视几何概念图:

双视几何描述了两台相机之间的几何关系,核心是 对极线 和 极点:

- 对极线: 给定一张图像中的点, 另一个图像中对应点必定位于一条对极线上。
- 极点:是两台相机的光心在另一台相机图像中的投影点。

程序通过 show_epipolar_geometry_concept() 方法绘制简化版的双视几何示意图,包括相机中心、图像平面、3D点、极点、对极线等概念。

4.2 绘制图像对极线:

当用户选择了两张图像时,程序会计算出 **基础矩阵** F,并利用 cv2.computeCorrespondEpilines() 函数计算出对极线,然后在两张图像上绘制出这些对极线。

实现效果如图:



5. 双目立体校正

立体校正(Stereo Rectification)是使两张图像的视角对齐的过程。目标是将两幅图像的对应点调整到同一水平线上,从而简化后续的深度计算。


5.1 计算变换矩阵:

程序通过 cv2.stereoRectifyUncalibrated() 函数计算两张图像的 **校正矩阵**H_1 和H_2, 这 些矩阵用于将图像 A 和图像 B 校正到同一平面上。

5.2 应用变换:

然后,程序通过 cv2.warpPerspective() 函数应用这些变换矩阵,将两张图像校正,使得对应点在两幅图像中对齐。

实现效果如图:



6. 图像预览与交互

6.1 图像预览:

用户可以在左侧选择已加载的图像,并在右侧预览这些图像的缩略图。每当用户选择一张图像时,预览区域会更新显示该图像的缩略图。

6.2 交互功能:

通过图形界面,用户可以:

- 加载、选择和清空图像。
- 执行图像处理操作,如计算相机相对位姿、绘制对极线、执行立体校正等。
- 查看图像处理结果的三维可视化和图像展示。